Drivers Manager *Universel*

Manuel d’utilisation

Lisez cette documentation attentivement pour procéder à une installation réussie des pilotes sur votre ordinateur.

Compte tenu de l'énorme diversité des marques et modèles de matériels fournis par les constructeurs, compte tenu de la très grande variété des formats de fichiers utilisés par les constructeurs pour délivrer leurs pilotes, nous vous recommandons de lire plus particulièrement la section 4.3 Installation des pilotes.

Consultez le système d'aide disponible dans le programme pour une description complète et détaillée des fonctionnalités du produit.

Table des matières

1 Introduction 3

2 Installer Driver Universel 4

3 Premier démarrage 5

4 Téléchargement des pilotes 9

4.1 Dossier de stockage des pilotes 9

4.2 Signification des icônes 9

4.3 Installation des pilotes 10

4.3.1 Installation des pilotes en mode automatique 11

4.3.2 Installation des pilotes en mode manuel à partir d'un fichier ZIP 13

4.3.2.1 Cas 1 : Le fichier ZIP contient un fichier Setup.exe ou Install.exe 14

4.3.2.2 Cas 2 : Le fichier ZIP ne contient aucun fichier Setup.exe ou Install.exe 16

4.3.3 Et si je n'ai aucun logiciel de décompression de fichiers ZIP ? 20

5 Mettre à jour un pilote de processeur 21

5.1 Qu'est-ce qu'un pilote de processeur ? 21

5.2 Fonctionnement d'un pilote de processeur 21

5.3 Mise à jour d'un pilote de processeur Intel 22

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de Driver Universel. Cette dernière version exclusive de Driver Universel est la première application à fournir des pilotes propres au fabricant de votre ordinateur. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un ordinateur Dell™, Driver Universel vous recommandera les pilotes correspondant à votre ordinateur Dell™.

Nous obtenons chaque pilote spécifique auprès du fabricant du périphérique ou du fabricant de votre ordinateur. ***Il n'est jamais recommandé d'utiliser les versions bêta des pilotes***.

L'interface utilisateur a été améliorée afin d'en faciliter l'utilisation. Vous pouvez facilement déterminer quels pilotes système sont périmés et télécharger les mises à jour disponibles d'un seul clic de souris.

Ce guide décrit les opérations essentielles à connaître pour ajouter des pilotes manquants ou mettre à jour des pilotes existants.

Compte tenu de l'énorme diversité des marques et modèles de matériels fournis par les constructeurs, compte tenu de la très grande variété des formats de fichiers utilisés par les constructeurs pour délivrer leurs pilotes, nous vous recommandons de lire plus particulièrement la section 4.3 Installation des pilotes.

N'hésitez pas à consulter l'aide en ligne associée au programme pour connaître tous les détails des multiples fonctions de Driver Universel.

2 Installer Driver Universel

Notez que vous devez disposer obligatoirement d'une connexion Internet active pour installer le produit.

Pour installer le logiciel, suivez les étapes décrites ci-après :

1. Démarrez le programme d'installation :
   - **Si vous installez le produit depuis un CD** : cliquez sur le bouton **Installer le logiciel** depuis l'interface d'accueil qui apparaît automatiquement à l'écran dès que vous avez inséré le CD dans son lecteur. Si cette interface n'apparaît pas, ouvrez le contenu du CD dans l'Explorateur de Windows et démarrez le fichier **NAVIGMA**.
   - **Si vous avez reçu le produit par téléchargement**, double-cliquez sur le fichier exécutable téléchargé.


Windows Installer
Impossible d'ouvrir ce package d'installation. Vérifiez qu'il existe et que vous êtes autorisé à y accéder, ou vérifiez auprès votre revendeur d'applications que ce package de Windows Installer est valide.
OK

Si ce message d'erreur apparaît durant la procédure d'installation, cela signifie que votre ordinateur n'est pas connecté à Internet. Connectez-vous à Internet et redémarrez l'installation.

Vous devez disposer obligatoirement d'une connexion Internet active pour installer le produit.

2. Cliquez sur **Suivant** dans l'écran de bienvenue de l'installation.
3. Lisez la licence, cochez l'option pour l'accepter, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Choisissez le dossier d'installation ou conservez celui proposé par défaut.
5. Cliquez sur **Installer** pour démarrer le processus de copie des fichiers. Ce processus peut prendre un certain temps pour télécharger la version la plus récente depuis Internet.
6. Cliquez sur **Terminer** pour achever l'installation.

3 Premier démarrage

A son premier démarrage, Driver Universel va tenter de reconnaître automatiquement la marque et le modèle de votre ordinateur. Si cette détection ne vous satisfait pas, vous pouvez la corriger en cliquant sur le bouton **Modifier**.


Driver Universel
Bienvenue dans Driver Universel
Félicitations ! Driver Universel a identifié votre ordinateur comme étant un :
Dell OptiPlex 745 Modifier
Pour pouvoir commencer à résoudre vos problèmes de pilote avec Driver Universel, cliquez sur Analyser maintenant (recommandé).
Analyser maintenant
Fonctions principales de Driver Universel:
Met à jour et répare automatiquement les pilotes manquants et périmés au moyen d'une technologie d'analyse évoluée.
Accès instantané à une base de données contenant des millions de pilotes de périphérique.
Outils de service à la clientèle intégrés.
Identifie automatiquement votre ordinateur au moyen d'un algorithme d'intelligence artificielle propriétaire.
Analyse et met à jour tous les pilotes Microsoft Windows.
Quitter Driver Universel
Powered by PC Drivers HeadQuarters

1. Cliquez sur le bouton **Analyser maintenant** pour lancer l'analyse de votre ordinateur. Une fois l'analyse effectuée, Driver Universel affiche le résultat de l'analyse.


Driver Universel
Validation
Accueil
Historique
Outils
EZ Migrator
Aide
Analyser à nouveau
Résumé de l'analyse
Heure de début: 16:09:50
Temps écoulé: 00:00:07
Périphériques analysés: 46
(16) Pilotes périmés
(0) Périphériques sans pilote
(19) Pilotes à jour
(11) Pilotes système
Détails du pilote - PCTEST-PC (Dell OptiPlex 745)
Afficher: Tout
Afficher la légende
Disk drives (Périmé: 0)
ST3160812AS ATA Device
TEAC USB HS-CF Card USB Device
TEAC USB HS-MS Card USB Device
TEAC USB HS-SD Card USB Device
TEAC USB HS-xD/SM USB Device
Display adapters (Périmé: 0)
Radeon X1300/X1550 Series (Microsoft Corporation - WDDM)
Radeon X1300/X1550 Series Secondary (Microsoft Corporation - WDDM)
DVD/CD-ROM drives (Périmé: 0)
TSSTcorp DVD+-RW TS-H653A ATA Device
Votre pilote est périmé. Aide
Aucun pilote n'a été trouvé pour votre périphérique. Aide
Votre pilote est à jour. Aide
Votre pilote est un pilote système. Aide
Suivant
Powered by PC Drivers HeadQuarters

2. Cliquez sur **Suivant** pour mettre les pilotes à jour. Si vous n'avez pas encore saisi votre numéro de série, Driver Universel vous propose d'y procéder.


Validation nécessaire
Driver Universel a identifié sur votre ordinateur (16) problèmes de pilote qui ont besoin d'être corrigés.
Nous vous conseillons de valider Driver Universel pour télécharger et corriger automatiquement vos (16) problèmes de pilote.
Voulez-vous valider Driver Universel afin de pouvoir réparer vos pilotes ?
Oui
Non
Aide

3. Cliquez sur **Oui** pour entrer le numéro de série qui vous a été fourni. Si vous avez acheté le produit sur CD, ce numéro est inscrit au dos de la pochette du CD. Si vous avez reçu le produit par téléchargement, le numéro vous a été fourni dans le message de réception du lien de téléchargement.

4. Saisissez le numéro de série dans la zone appropriée. Si vous avez reçu le numéro de série par e-mail, vous pouvez copier le numéro dans le Presse-papiers de Windows (sélectionnez le numéro puis appuyez sur les touches **CTRL C**), puis le coller dans la zone en appuyant sur **CTRL V**. Cliquez ensuite sur **Activer** pour revenir à l'écran de résultat de Driver Universel.



5. En cliquant sur le bouton **Accueil**, vous revenez à l'interface d'accueil de Driver Universel.


Driver Universel
Accueil
Historique
Outils
EZ Migrator
Aide
Dernière analyse
Driver
UNIVERSEL
Résumé de l'analyse
Dernière analyse : 04/08/2010 16:09:50
Résultat de la dernière analyse :
(16) Pilotes périmés
(0) Périphériques sans pilote
(19) Pilotes à jour
(11) Pilotes système
Analyser maintenant
Informations système
Informations sur l'ordinateur : Dell OptiPlex 745 Modifier
Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate
Mémoire physique : 2,00 Go
Modèle de processeur : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Modèle de carte mère : Dell Inc. - 0RF703
BIOS
Informations
04/08/2010 - Bienvenue dans Driver Universel! Nous vous invitons à consulter régulièrement cette section où vous trouverez les dernières mises à jour de notre base de données et informations diverses concernant les pilotes.
Aucune information en ce moment.
Powered by PC Drivers HeadQuarters

6. Pour revenir à l'écran de résultat de Driver Universel, cliquez tout simplement sur le bouton **Dernière analyse**. Vous pouvez lancer ainsi de nouvelles analyses en cliquant sur le bouton **Analyser à nouveau**.


Driver Universel
Accueil
Historique
Outils
EZ Migrator
Aide
Analyser à nouveau
Driver
UNIVERSEL
Résumé de l'analyse
Heure de début: 16:09:50
Temps écoulé: 00:00:07
Périphériques analysés: 46
(16) Pilotes périmés
(0) Périphériques sans pilote
(19) Pilotes à jour
(11) Pilotes système
Détails du pilote - PCTEST-PC (Dell OptiPlex 745)
Afficher: Tout
Afficher la légende
Disk drives (Périmé: 0)
ST3160812AS ATA Device
TEAC USB HS-CF Card USB Device
TEAC USB HS-MS Card USB Device
TEAC USB HS-SD Card USB Device
TEAC USB HS-xD/SM USB Device
Display adapters (Périmé: 0)
Radeon X1300/X1550 Series (Microsoft Corporation - WDDM)
Radeon X1300/X1550 Series Secondary (Microsoft Corporation - WDDM)
DVD/CD-ROM drives (Périmé: 0)
Votre pilote est périmé. Aide
Aucun pilote n'a été trouvé pour votre périphérique. Aide
Votre pilote est à jour. Aide
Votre pilote est un pilote système. Aide
Cliquez pour démarrer immédiatement le téléchargement des pilotes mis à jour. Aide
Cliquez pour obtenir les options d'installation du pilote. Aide
Cliquez pour poser une question concernant le pilote sélectionné à l'équipe de support technique. Aide
Powered by PC Drivers HeadQuarters

7. **Analyse totale** ou **Analyse partielle**. Driver Universel comprend deux options d'analyse. Vous pouvez choisir d'exécuter une analyse complète (option par défaut) ou une analyse partielle. Une analyse complète détectera tous les pilotes de périphérique sur votre ordinateur, y compris les périphériques **"débranchés"** de votre ordinateur. L'analyse partielle est identique à l'analyse complète ; la seule différence est que les périphériques débranchés sont ignorés. Pour activer l'analyse partielle, cliquez sur le menu **Outils** puis décochez l'option **Inclure les dispositifs "débranchés"**.


Paramètres
Enregistrer tous les pilotes téléchargés dans ce dossier :
C:\Users\ \Downloads\Micro Application\Driver Universel\
Nombre maximal de téléchargements simultanés :
1
Afficher d'autres pilotes de périphérique dans la fenêtre d'informations des pilotes ?
Inclure les dispositif « débranchés » (appareils photo, baladeurs MP3, etc.) pendant l'analyse du pilote ?

4 Téléchargement des pilotes

4.1 Dossier de stockage des pilotes

Avec Driver Universel, le téléchargement de pilotes est très simple. Les pilotes téléchargés sont automatiquement enregistrés dans le répertoire de téléchargement des pilotes ; ce dernier peut être changé dans les options disponibles dans le menu **Outils.** Tous les pilotes téléchargés sont également accessibles dans l'historique.


Paramètres
Enregistrer tous les pilotes téléchargés dans ce dossier :
C:\Users\ \Downloads\Micro Application\Driver Universel\
Nombre maximal de téléchargements simultanés :
1
Afficher d'autres pilotes de périphérique dans la fenêtre d'informations des pilotes ?
Inclure les dispositif « débranchés » (appareils photo, baladeurs MP3, etc.) pendant l'analyse du pilote ?

4.2 Signification des icônes

L'écran de résultat de Driver Universel affiche les résultats classés par type de périphérique. Chaque ligne de résultat est accompagnée d'une petite icône affichée **au début de la ligne**.

: votre pilote est périmé. Le pilote installé actuellement pour le périphérique est périmé. Driver Universel a détecté qu'une mise à jour est disponible et recommande de l'installer.

: aucun pilote n'a été trouvé pour votre périphérique. Driver Universel a détecté un périphérique sans pilote. Ce périphérique est non opérationnel et nécessite l'installation d'un pilote pour pouvoir fonctionner correctement.

: votre pilote est à jour. Driver Universel ne recommande pas de mise à jour pour l'instant.

: votre pilote est un pilote système. Les pilotes système sont installés nativement par le système d'exploitation Windows et ne requièrent pas de mise à jour.


System devices (Périmé: 6)
(2) Port racine Intel(R) Q963/Q965 PCI Express-2991
(3) Contrôleur d'interface LPC famille Intel(R) ICH8/ICH8R - 2810
Contrôleur audio haute définition
Contrôleur SMBus Intel(R) ICH8 Family-283E
Interface logique du port imprimante
Pont Intel(R) 82801 PCI - 244E

4.3 Installation des pilotes

REMARQUE Certains pilotes nécessitent le redémarrage de l'ordinateur. Micro Application vous recommande d'**installer les pilotes un à un** et de redémarrer votre ordinateur après l'installation de chacun d'eux.

Pour installer des pilotes manquants ou mettre à jour des pilotes existants, la procédure est très simple. Utilisez pour cela les icônes affichées **à la fin de chaque ligne** présentant un pilote.



1. Cliquez sur l'une des icônes suivantes pour **lancer le téléchargement immédiat** d'un pilote.

   : **téléchargement normal**. : téléchargement 64 bit normal pour les ordinateurs 64 bit.

   : le **pilote recommandé** est celui du fabricant (Dell™, Compaq™, HP™, etc.). : le pilote recommandé est le pilote 64 bit du fabricant (Dell™, Compaq™, HP™, etc.).

   : le pilote recommandé est un **pilote de processeur**. Les pilotes de processeur sont assez complexes à gérer. Très souvent, ils sont déjà à jour mais Driver Universel et même Windows ne peuvent pas savoir qu'ils sont à jour. Cela est dû à la caractéristique des ces pilotes. Si vos pilotes fonctionnent correctement, vous n'êtes pas obligé de tenir compte de l'information fournie par Driver Universel. Lisez le **chapitre 5** dans cette documentation et l'aide en ligne du logiciel pour plus d'informations sur les pilotes de processeur.

   : cliquez sur cette icône pour afficher les options d'installation du pilote. Cette icône vous permet également d'informer Driver Universel lorsqu'un pilote a été mis à jour ou qu'un pilote est déjà à jour.

2. L'écran de téléchargement apparaît et le pilote commence à être téléchargé. Cet écran affiche également une estimation de la durée de téléchargement. Notez que le fichier du pilote est téléchargé vers le dossier de stockage indiqué dans la boîte de dialogue. Vous pouvez modifier ce chemin dans le menu **Outils**.
3. Driver Universel passe maintenant le témoin au programme d'installation du pilote. Celui-ci peut prendre des **formes diverses** en fonction des constructeurs.

A cause de ces formes diverses, Driver Universel adapte son fonctionnement en fonction de la situation rencontrée. Ces comportements sont décrits brièvement ici et étudiés dans les sections suivantes.

- **Si rien ne se passe**, vérifiez dans la barre des tâches de Windows qu'un programme n'est pas en train d'attendre votre accord. Dans ce cas, cliquez sur l'icône qui clignote dans la barre des tâches, puis poursuivez l'installation en cliquant sur le bouton **OK** ou **Suivant** affiché. **>> Lisez ensuite la section 4.3.1**.
- **En général**, les constructeurs fournissent leurs pilotes sous forme d'application auto-installables. Driver Universel les démarre automatiquement. Vous cliquerez sur le bouton **Suivant** ou **OK** pour continuer l'installation du pilote. **>> Lisez ensuite la section 4.3.1.**
- Il arrive que les pilotes livrés par les constructeurs soient fournis sous forme de fichiers compressés ZIP. C'est souvent le cas pour les pilotes anciens ou pour les anciens systèmes d'exploitation. Driver Universel télécharge les fichiers ZIP mais il n'y a aucune règle en la matière pour savoir avec certitude quel fichier contenu dans le ZIP doit être utilisé. Si Driver Universel a téléchargé un **fichier compressé ZIP**, Driver Universel réagit différemment selon que votre Windows dispose ou non d'un logiciel de décompression (comme WinZip ou WinRar) :
    a. Si vous disposez d'un logiciel de lecture des ZIP, Driver Universel ouvre et affiche le contenu du Zip pour que vous puissiez prendre une décision. **>> Lisez ensuite la section 4.3.2.**
    b. Si vous ne disposez pas de logiciel de lecture des ZIP, Driver Universel affiche la boîte de dialogue de Windows **Ouvrir avec...** pour que vous puissiez choisir par vous-même votre logiciel de lecture des ZIP. **>> Lisez ensuite la section 4.3.3.**

4.3.1 Installation des pilotes en mode automatique

En général, les constructeurs fournissent leurs pilotes sous forme d'application auto-installables. Driver Universel les démarre automatiquement.

1. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton **Ouvrir** pour démarrer l'installation du pilote.



2. Cliquez sur le bouton **Suivant** ou **OK** pour continuer l'installation du pilote. Si vous ne voyez aucun écran vous demandant d'installer le pilote, vérifiez dans la barre des tâches de Windows qu'un programme n'est pas en train d'attendre votre accord.


NVIDIA Display Driver v258.96 - International Packa...
Please enter the folder where you want to save the NVIDIA driver files. If the folder does not exist, it will be created for you.
Extraction path:
/IDIA\DisplayDriver\258.96\WinVista_Win7\Internationa
OK
Cancel


Outils du système NVIDIA
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de Outils du système NVIDIA.
L'InstallShield(R) Wizard installera Outils du système NVIDIA sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

3. Une fois revenu dans Driver Universel, procédez à une nouvelle analyse pour vérifier que le pilote a été bien mis à jour.



4. En cliquant sur le bouton , vous pouvez informer Driver Universel de la réussite de l'opération. Cliquez sur **Oui** pour valider cet écran. Dorénavant, Driver Universel considère que ce pilote est à jour (il masque le bouton) et vous informera dès la parution d'une nouvelle version de ce pilote en affichant à nouveau le bouton .


Driver Universel
Installation du pilote - NVIDIA High Definition Audio
Ce pilote a-t'il été installé correctement ? Votre périphérique fonctionne-t-il correctement ?
Oui
Détecter automatiquement
À quoi sert cette fenêtre ? En savoir plus.
NVIDIA High Definition Audio
Ce périphérique sera affiché comme étant à jour jusqu'à ce qu'un nouveau pilote soit publié dans notre base de données.
En savoir plus.
OK
Ne plus afficher ce message
Sound, video and game controllers
NVIDIA High Definition Audio

5. En cliquant sur le menu **Historique**, vous notez également la présence du pilote téléchargé. Vous pouvez aussi cliquer sur le chemin de téléchargement pour accéder à votre dossier du disque dur où le fichier du pilote a été stocké.


Driver Universel
Accueil
Historique
Outils
EZ Migrator
Aide
Dernière analyse
Driver UNIVERSEL
Historique des téléchargements
Pilotes téléchargés sur: C:\Users\ayoub.MA_NT\Downloads\Micro Application\Driver Universel\
Sélectionnez : Tout Aucun
Nom de fichier | Description du périphérique | Type | OS | Date du téléchargement
258.96_notebook_winvista_win7_32bit_international_w... | NVIDIA High Definition Audio | Driver | Windows 7 | 04/08/10 17:02
CRW-EXT.zip | Optiarc BD ROM BC-5500S4 ATA Device | Driver | Windows XP | 03/08/10 18:22
ICS_Dx32.zip | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN | Driver | Windows XP | 03/08/10 18:22
yk51x86_v11.25.3.3.zip | Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller | Driver | Windows XP | 03/08/10 18:22
infinst_autol.exe | Pont Intel(R) 82801 PCI - 2448 | Driver | Windows XP | 02/08/10 16:52
IP32Eng6.20.182.0.exe | Souris HID | Driver | Windows XP | 29/07/10 23:24
hdaudio_1.00.00.59_xp_vista_win7.exe | NVIDIA High Definition Audio | Driver | Windows XP | 14/07/10 22:13
6657_BTW_5.5.0.7600_RETAIL_xp.zip | Generic Bluetooth Adapter | Driver | Windows XP | 14/07/10 22:13
Actualiser
Sauvegarde sélectionnée
Supprimer
Ouvrir
Powered by PC Drivers HeadQuarters

6. De même, un clic sur la ligne affichant le nom du pilote ouvre une boîte de dialogue vous permettant de connaître la version du pilote installé sur votre ordinateur et celle du pilote disponible en téléchargement.



4.3.2 Installation des pilotes en mode manuel à partir d'un fichier ZIP

Il arrive que les pilotes livrés par les constructeurs soient fournis sous forme de fichiers compressés ZIP. C'est souvent le cas pour les pilotes anciens ou pour les anciens systèmes d'exploitation. Driver Universel télécharge les fichiers ZIP mais il n'y a aucune règle en la matière pour savoir avec certitude quel fichier contenu dans le ZIP doit être utilisé.

1. Dans ce cas, Driver Universel télécharge le fichier ZIP comme tout autre pilote.


Fin du téléchargement
Téléchargement du pilote
Nom de fichier : Vista_Win7_R250_x86.zip
Télécharger sur : C:\Users\ayoub.MA_NT\Downloads\Micro Application\Driver Universel\
Temps restant approximatif : 0 secondes (38046 Ko sur 38046 Ko reçus)
Taux de transfert : 494 Ko/s
Ouvrir
Fermer

2. Ensuite, Driver Universel ouvre le fichier ZIP et **affiche son contenu**. Notez que si, à la place d'afficher le contenu, Driver Universel ouvre la boîte de dialogue de Windows **Ouvrir avec...**, c'est que vous ne disposez pas d'un logiciel de décompression tel que WinZip ou WinRar ; lisez dans ce cas la section 4.3.3.


Vista_Win7_R250_x86.zip - WinRAR
Fichier Commandes Outils Favoris Options Aide
Ajouter Extraire vers Tester Voir Suppression Rechercher Assistant Info Antivirus Commenter SFX
Vista_Win7_R250_x86.zip\Vista_Win7_R250_x86 - ZIP archive, la taille non compressée est de 81 704 769 octets
Nom Taille Compressé Type Modifié le CRC32
.. Folder
Config Folder 09/07/10 10:50
Vista Folder 09/07/10 10:50
data1.cab 3 094 419 3 087 560 Archive WinRAR 23/06/10 15:58 B36EED12
data2.cab 512 109 Archive WinRAR 23/06/10 15:58 7CA039C8
engine32.cab 553 805 553 853 Archive WinRAR 25/08/09 14:09 E74D9417
ChCfg.exe 76 392 35 683 Application 24/06/10 11:13 A9F6F304
data1.hdr 34 152 7 770 Fichier hdr 23/06/10 15:58 0FA13B11
layout.bin 473 139 Fichier bin 23/06/10 15:58 C922B357
Readme.txt 839 475 33 536 Text Document 08/07/10 18:46 9B58C151
RtlExUpd.dll 1 251 944 334 766 Application Extens... 24/06/10 11:13 5A29F82A
Setup.exe 121 064 60 295 Application 14/11/05 16:24 78B4FF06
setup.ibt 456 860 436 414 Fichier ibt 23/06/10 15:58 1E66A744
setup.ini 1 433 776 Configuration Sett... 09/07/10 09:05 3C4FAE26
setup.inx 367 707 245 942 Fichier inx 23/06/10 15:58 67B53D5B
setup.isn 250 296 56 050 Fichier isn 15/11/05 07:54 4C0188EA
setup.iss 551 288 Fichier iss 31/05/05 15:01 C832179D
USetup.iss 553 294 Fichier iss 14/11/07 15:18 D66E78BE
Sélectionné 121 064 octets dans 1 fichier
Total 2 dossiers et 7 049 636 octets dans 15 fichiers

4.3.2.1 Cas 1 : Le fichier ZIP contient un fichier Setup.exe ou Install.exe

3. Recherchez dans ce contenu un fichier appelé SETUP.EXE ou INSTALL.EXE. Puis double-cliquez sur ce fichier pour démarrer le processus d'installation du pilote.



4. Une fois revenu dans Driver Universel (peut-être après un redémarrage de l'ordinateur et de Driver Universel), procédez à une nouvelle analyse pour vérifier que le pilote a été bien mis à jour.

5. En cliquant sur le bouton , vous pouvez informer Driver Universel de la réussite de l'opération. Cliquez sur **Oui** pour valider cet écran. Dorénavant, Driver Universel considère que ce pilote est à jour (il masque le bouton) et vous informera dès la parution d'une nouvelle version de ce pilote en affichant à nouveau le bouton .


Driver Universel
Installation du pilote - Realtek High Definition Audio
Ce pilote a-t'il été installé co
Oui
Détecter automati
À quoi sert cette fenêtre ? En s
Realtek High Definition Audio
Ce périphérique sera affiché comme étant à jour jusqu'à ce qu'un nouveau pilote soit publié dans notre base de données.
En savoir plus.
OK
Ne plus afficher ce message



6. En cliquant sur le menu **Historique**, vous notez également la présence du pilote téléchargé. Vous pouvez aussi cliquer sur le chemin de téléchargement pour accéder à votre dossier du disque dur où le fichier du pilote a été stocké.



7. De même, un clic sur la ligne affichant le nom du pilote ouvre une boîte de dialogue vous permettant de connaître la version du pilote installé sur votre ordinateur et celle du pilote disponible en téléchargement



4.3.2.2 Cas 2 : Le fichier ZIP ne contient aucun fichier Setup.exe ou Install.exe

3. Le fichier ZIP ne contient malheureusement pas de fichier d'installation Setup.exe ou Install.exe. Dans ce cas, créez un dossier sur votre disque dur (nommez-le par exemple DRIVERS), puis décompressez (extrayez) le contenu du fichier ZIP dans ce dossier de votre disque dur. Il s'agit d'un stockage temporaire que vous pourrez effacer par la suite.
4. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows. Celui-ci est généralement accessible depuis le menu Démarrer de Windows. Cet écran peut varier en fonction de votre version de Windows.



5. Démarrez le module **Système** en double-cliquant dessus. Puis démarrez le module appelé **Gestionnaire de périphériques**.



6. Recherchez dans la liste le périphérique dont vous souhaitez mettre le pilote à jour. Puis, double-cliquez dessus. Les écrans peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation mais la procédure est similaire.


Propriétés de : Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller
Général Pilote Détails Ressources
Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller
Type de périphérique : Contrôleurs IDE ATA/ATAPI
Fabricant : Ricoh Company
Emplacement : Bus PCI 3, périphérique 0, fonction 4
État du périphérique
Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique. (Code 31)
OK
Annuler

7. Cliquez sur l'onglet **Pilote** ou sur un onglet équivalent.



8. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour le pilote**. Puis choisissez de rechercher ce pilote **manuellement**.

Mettre à jour le pilote - Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller
Comment voulez-vous rechercher le pilote ?
Rechercher automatiquement un pilote mis à jour
Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramètres d'installation du périphérique.
Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Recherchez et installez manuellement le pilote.

9. Choisissez le dossier dans lequel vous avez décompressé le contenu du fichier ZIP (nous l'avions nommé DRIVERS) et cliquez sur **Suivant**. Sur des systèmes plus anciens, il vous faudra cliquer sur le bouton **Disque fourni** puis choisir le dossier du contenu du fichier zip.


Mettre à jour le pilote - Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller
Rechercher le pilote sur votre ordinateur
Rechercher les pilotes à cet emplacement :
D:\DRIVERS\WEBCAM\RICOH-MOTIONEYE 64 AND 32
Parcourir...
Inclure les sous-dossiers
Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les pilotes dans la même catégorie que le périphérique.

10. En fonction de votre pilote, Windows vous présentera la liste des pilotes détectés dans ce fichier ZIP puis vous permettra de **procéder à l'installation du pilote**. Il peut également arriver que Windows vous demande de choisir un fichier d'extension **INF** ou **SYS** dans ce dossier.
11. Une fois revenu dans Driver Universel (peut-être après un redémarrage de l'ordinateur et de Driver Universel), procédez à une nouvelle analyse pour vérifier que le pilote a été bien mis à jour.

12. En cliquant sur le bouton , vous pouvez informer Driver Universel de la réussite de l'opération. Cliquez sur **Oui** pour valider cet écran. Dorénavant, Driver Universel considère que ce pilote est à jour (il masque le bouton) et vous informera dès la parution d'une nouvelle version de ce pilote en affichant à nouveau le bouton .

13. En cliquant sur le menu **Historique**, vous notez également la présence du pilote téléchargé. Vous pouvez aussi cliquer sur le chemin de téléchargement pour accéder à votre dossier du disque dur où le fichier du pilote a été stocké.
14. De même, un clic sur la ligne affichant le nom du pilote ouvre une boîte de dialogue vous permettant de connaître la version du pilote installé sur votre ordinateur et celle du pilote disponible en téléchargement

4.3.3 Et si je n'ai aucun logiciel de décompression de fichiers ZIP ?

Une fois le fichier ZIP téléchargé, supposons que vous ne disposez pas de logiciel de lecture de fichier ZIP.

1. Driver Universel affiche alors la boîte de dialogue Windows **Ouvrir avec..**.pour vous permettre de sélectionner le programme avec lequel vous souhaitez ouvrir le fichier ZIP téléchargé.
2. Si vous pensez disposer d'un logiciel de lecture ZIP (comme WINZIP ou WINRAR), sélectionnez l'application concernée.
3. Si vous ne disposez pas d'un logiciel de lecture ZIP, **vous devez télécharger un utilitaire de compression** pour décompresser le fichier. Les utilitaires les plus répandus sont **WINZIP** et **WINRAR**. Vous trouverez des versions d'essai sur Internet (tapez tout simplement les mots WINZIP ou WINRAR dans un moteur de recherche et laissez-vous guider). Installez l'un de ces utilitaires avant de décompresser le fichier.
4. Une fois l'application installée, puis le fichier ZIP ouvert, démarrez l'installation du pilote et suivez les étapes expliquées dans la section 4.3.2.

5 Mettre à jour un pilote de processeur

5.1 Qu'est-ce qu'un pilote de processeur ?

Un pilote de processeur est un driver très particulier, son rôle est de faire reconnaître au système d'exploitation les fonctionnalités du processeur en question.

Driver Universel affiche l'information concernant les pilotes de processeur de manière particulière avec une icône spéciale.

Les informations peuvent indiquer que votre pilote est déjà à jour ou ne l'est pas.

Si votre ordinateur fonctionne parfaitement, vous n'avez aucun besoin de mettre à jour les pilotes de processeur.


Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B2F
Contrôleur d'hôte compatible OHCI 1394 Ricoh

La suite de cette section est destinée aux utilisateurs expérimentés. Ne mettez ces informations en pratique que si vous maîtrisez la technique des ordinateurs.

5.2 Fonctionnement d'un pilote de processeur

L'utilitaire d'installation d'un pilote de processeur indique uniquement au système d'exploitation comment identifier les composants ; il **n'installe aucun pilote** sur votre système. *Si Driver Universel détecte que le périphérique n'a pas de pilote, vous devez installer un pilote de processeur*.

Si votre système nécessite un utilitaire d'installation de pilote de processeur, ce dernier doit être installé immédiatement après l'installation de votre système d'exploitation et de tout service pack du système d'exploitation, mais avant l'installation de tout autre pilote de périphérique.

Un utilitaire d'installation de pilote de processeur indique au système d'exploitation comment configurer correctement le processeur pour une fonctionnalité spécifique, comme les services AGP, USB, Core PCI et ISA PnP. Pour pouvoir installer les pilotes relatifs à un processeur (par exemple graphiques, IDE, etc.), votre système d'exploitation doit d'abord pouvoir reconnaître le processeur.

Une fois l'utilitaire d'installation du pilote de processeur installé, tous les autres pilotes de périphérique relatifs à votre processeur devraient s'installer correctement.

Pour obtenir plus d'informations concernant les utilitaires d'installation de logiciel de processeur, veuillez visiter les sites Web suivants :

- http://www.intel.com/support/chipsets/inf/index.htm **[Intel]**
- http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=3&FCat=8 **[VIA]**

REMARQUE : Driver Universel peut indiquer que votre pilote de processeur est périmé même après l'installation d'un pilote de processeur. Cela est dû au fait que les pilotes de processeur n'installent aucun pilote informatique, les utilisateurs doivent installer les pilotes de processeur immédiatement après une nouvelle installation du système d'exploitation (cas de rechargement).

5.3 Mise à jour d'un pilote de processeur Intel

Cet exemple se base sur un pilote de processeur Intel. La procédure reste similaire pour un autre type de pilote de processeur NVIDIA, AMD, etc, seules les options changent. En général, le pilote est fourni avec un fichier README.TXT qui précise les paramètres d'exécution.

1. Cliquez sur le bouton pour démarrer le téléchargement du pilote.



2. Un message d'avertissement vous rappelle que vous allez télécharger un pilote de processeur. Cliquez sur OK.


Téléchargement du pilote de processeur
Vous êtes sur le point de télécharger un pilote de processeur. Driver Universel ne peut garantir que les pilotes de processeur seront affichés comme étant à jour après leur installation.
Pour en savoir plus sur les pilotes de processeur, cliquez sur ici.
OK
Ne plus afficher ce message

3. En fin de téléchargement, cliquez sur le bouton **Fermer**. **Ne cliquez pas sur le bouton Ouvrir** car il faut exécuter l'installation avec des paramètres.


Fin du téléchargement
Téléchargement du pilote
Nom de fichier : infinst911_autol.zip
Télécharger sur : C:\Users\ayoub.MA_NT\Downloads\Micro Application\Driver Universel\
Temps restant approximatif : 0 secondes (2408 Ko sur 2408 Ko reçus)
Taux de transfert : 299 Ko/s
Ouvrir
Fermer

4. Cliquez sur le bouton **Historique** dans la barre de menus. Le fichier du pilote de processeur doit être présent dans la liste.



- Si vous avez téléchargé un fichier ZIP (infinst911_autol.zip dans notre cas), décompressez-le dans un dossier de stockage temporaire, pourquoi pas dans le dossier de téléchargement indiqué dans la ligne **Pilotes téléchargés sur** (vous pouvez vous rendre directement dans ce dossier en cliquant sur le lien).





- Si vous avez téléchargé un fichier EXE (par exemple infinst_autol.exe), rendez-vous dans le dossier de téléchargement indiqué dans la ligne **Pilotes téléchargés sur** en cliquant sur le lien.

5. Récupérez dans le Presse-papiers ou dans le Bloc-notes le chemin d'accès :
   - soit du fichier setup.exe contenu dans le ZIP téléchargé - par exemple *C:\Users\Test\Downloads\Micro Application\Driver Universel\infinst911_autol*
   - soit du fichier EXE téléchargé - par exemple *C:\Users\Test\Downloads\Micro Application\Driver Universel*
6. Ouvrez une fenêtre d'exécution, en utilisant la commande **Exécuter** du menu **Démarrer** de Windows (celle-ci est dans le groupe **Accessoires** pour Windows 7).



7. Tapez la commande suivante :

   cmd /k cd *"collez le chemin copié précédemment"*

   et appuyez sur la touche **Entrée**.



8. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez le nom de l'exécutable suivi des paramètres **-A -OVERALL**. Par exemple :
    - **setup.exe -A -OVERALL** si vous aviez téléchargé le pilote de processeur sous la forme d'un fichier ZIP qui contient le fichier setup.exe
    - **infinst_autol.exe -A -OVERALL** si vous aviez téléchargé le pilote de processeur sous la forme d'un fichier exécutable infinst_autol.exe.

9. Ceci permet de réussir l'extraction des fichiers. Fermez la fenêtre une fois le message affiché.



10. Vous pouvez maintenant installer les fichiers du pilote de processeur en double-cliquant sur le fichier exécutable setup.exe ou celui qui a été téléchargé.


Logiciel pour périphérique à chipset Intel®
Logiciel pour périphérique à chipset Intel®
intel
Bienvenue dans le programme d'installation
Ce programme d'installation va installer le logiciel pour périphérique à chipset Intel® sur cet ordinateur. Nous vous recommandons vivement de fermer tous les programmes avant de continuer.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Infrastructure d'installation Intel®

11. Une fois le pilote du processeur installé, revenez à Driver Universel et faites une nouvelle analyse. Etudiez la ligne concernant le pilote de processeur.



- Si Driver Universel indique que le pilote est à jour, cliquez sur le bouton pour informer Driver Universel de la réussite de l'opération. Cliquez sur **Oui** pour valider cet écran. Dorénavant, Driver Universel considère que ce pilote est à jour (il masque le bouton) et vous informera dès la parution d'une nouvelle version de ce pilote en affichant à nouveau le bouton .



- **Si Driver Universel indique que le pilote n'est pas à jour, n'en tenez pas compte**. Driver Universel peut indiquer que votre pilote de processeur est périmé même après l'installation d'un pilote de processeur. Cela est dû au fait que les pilotes de processeur n'installent aucun pilote informatique, les utilisateurs doivent installer les pilotes de processeur immédiatement après une nouvelle installation du système d'exploitation (cas de rechargement). Cliquez sur le bouton pour informer Driver Universel de la réussite de l'opération.Cliquez sur **Oui** pour valider cet écran. Dorénavant, Driver Universel considère que ce pilote est à jour (il masque le bouton) et vous informera dès la parution d'une nouvelle version de ce pilote en affichant à nouveau le bouton .